

Mönster Dotty Stitch

Inkl: Step by Step,
foto (25).

Vägledning till foder
och blixtläsficka.

Modell: Dotty Stitch.

Storlek: 23 x 7 x H 13,5 cm/Cosy garn* 125 g.

Storlek: 26 x 7 x H 15,5 cm/Cosy garn* 175 g.

*Dubbelt garn: 15 hst/10 cm.

Virknål: 3,5 - 4,5 mm.

Go handmades stora tillbehörskollektion
är skapad för alla dem som älskar att vara
kreativa och skapa sina egna väskor.

Arbetet med att göra varje liten del är stort
och tidskrävande, från de bästa sömmerskor
till de starkaste händer, som har säkrat att
metalldelarna är på plats.



Virkad i Go handmade Cosy - en vidunderligt
mjuk bomulls mix i hög kvalitet, som håller
formen. 60% Bomull/40% Akryl, 50 g/100 m.



Alla våra väskor är med foder - fodret ger en
speciell finish, en extravagant look och en läcker
känsla av kvalitet. Där utöver har fodret även den
goda egenskapen, att det hålla väskan i form.



Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil

www.gohandmade.dk
© 2019



*I Go handmades tillbehörskollektion finns
ett läckert utval av blyxtlås,
som matchar alla färger i Cosy garnet.*



BRA ATT VETA OM MÖNSTRET

Nål, storlek och fasthet

Detta mönster skall virkas med normal till fast virkfasthet, för att få den rätta looken.

Var uppmärksam på att den färdiga väskan kan bli ett par centimeter mindre eller större allt efter din virkfasthet.

Om man inte är van vid virkfastheten i detta mönster, föreslår vi att man använder sitt måttband flitigt.

Virknål: 3,5 - 4,5 cm

Virkfasthet: 15 i hst på 10 cm

Foder i väskan

Till alla väskor i vår kollektion har vi använt foder – vackra foder som verkligen sätter pricken över i på resultatet, en extravagant look med en känsla av kvalitet. Fodret har även en viktig funktion - det hjälper till att hålla formen på väskan.

Handtag + accessories till din väska

I Go handmades stora kollektion av accessories för väskor hittar du allt som ger din väska den där sista touchen – handtag, remmar, tyg, knappar etc.



Dotty Stitch väskan är virkad i dubbelt garn.

FÖRKORTNINGARN OCH FÖRKLARINGAR

m	maska
spir	Spiral
v	Varv
lm	luftmaska
sm	smygmaska
fm	fast maska
hst	halvstolpe
bmb	bakre maskbågen
fmb	främre maskbågen
ökn	ökning – flera maskor i samma maska.
* *	Allt där emellan skall upprepas antal ggr som talet efter x.
(..)	anger antal maskor för de 2 väskornas storlekar. Den stora storleken står i parentes. Storlekar: lilla väskan (stora väskan). Står detta sist är det totala antalet maskor på varvet.

ATT VIRKA I SPIRAL – VAD ÄR DET!

Att virka i spiral betyder helt enkelt att virka runt. T.ex. efter att man har gjort en fundamentalskedja till början av en virkad väska, arbetas det runt och runt omkring kedjan. Det avgörande vid spiralkirning, är att fortsätta sina varv utan att avsluta varje varv, utan bara fortsätta varven.

Väskan kan också virkas med enkelt garn. För att få ungefär samma storlek, skall det tillföras fler maskor, t.ex.:

25 lm / 5 hst

30 lm / 10 hst

När det virkas med enkelt garn blir väskan självfallet inte så kraftig och tät som med dubbel tråd.

Dotty Stitch väska - i två storlekar

Lilla: 23 x 7 x H 13,5 cm (Stor: 26 x 7 x H 15,5 cm)



Botten

Virka en fundamentalskedja, bestående av 15 (21) lm (foto 1).

Botten virkas i spiral - det virkas runt om 1m kedjan utan att avsluta varje varv.

- 1.) 1 hst i 2:a lm (foto 2 - 3), 1 hst i bmb i de nästa 12 (18) m,
5 hst ökn i sista m.

Arbeta vidare på den andra sidan av fundamentalskedjan med 1 hst i fmb
i de nästa 12 (18) m (foto 4 - 5), 4 hst ökn i sista m (foto 6). 34 (46)



- 2.) 2 hst i nästa m (foto 7), 1 hst i de nästa 12 (18) m, *2 hst i nästa m* x 5, 1 hst i de nästa 12 (18) m, *2 hst i nästa m* x 4 (foto 8). 44 (56)



- 3.) 1 hst i nästa m, 2 hst i nästa m, 1 hst i de nästa 12 (18) m, *1 hst i nästa m, 2 hst i nästa m* x 5, 1 hst i de nästa 12 (18) m, *1 hst i nästa m, 2 hst i nästa m* x 4 (foto 9). 54 (66)



- 4.) 1 hst i de nästa 2 m, 2 hst i nästa m, 1 hst i de nästa 12 (18) m,
* 1 hst i de nästa 2 m, 2 hst i nästa m* x 5, 1 hst i de nästa 12 (18) m,
* 1 hst i de nästa 2 m, 2 hst i nästa m* x 4 (foto 10 - 11). 64 (76)

OBS.

Sätt en markör i sista maskan på botten, så det är självklart var det skall räknas från.



Sidorna

Det försätter direkt från botten i spiral. Sätt en markör i den första maskan på varje varv, för att markera var varvet börjar och slutar.

Sidorna består av hst hela vägen runt.

På den lilla väskan upprepas det x 15 v, och på den stora väskan upprepas det x 17 v (foto 12 - 13).



Toppkanten

Det försätter direkt efter sidorna.

Avslutande varv: 1 fm, 1 sm i de nästa 63 (75) m (foto 14 - 19).




Väsken är nu färdig virkad och är klar till montering av diverse, foder (side 8 - 9), blyxtlås, remmar osv.

Universella sömnadsinstruktioner för väska foder och ficka med dragkedja

Läs alltid igenom hela vägledningen, innan du börjar – den innehåller läckerheter som är viktig för helhetsförståelsen.

Foder till väska:

1. Lägg väskan på fodret och rita av omkretsen på väskan, med skräddarkrita eller t.ex. en blyertspenna. Klipp efter strecken – klipp två lika stycken, så du har två stycken/sidor, som är lika stora. OBS, om väskan skall ha en platt botten, skall det måttet läggas till på höjden.
2. Sy ihop tre sidor med träckelstygn. Har din väska ett bottenstycke, ett "platt" stycke i botten, skall det måttet läggas till på höjden av tyget, som klipps. Man kan med fördel vänta med att klippa den slutliga höjden på fodret, tills botten är gjord.
3. Bottenstycket görs på följande sätt; lägg det hopsyddas fodret på ett bord (foto 20), drag de två hörnen utåt – nu uppstår där en "yta" eller en "trekant" i hörnen (foto 21). Det sys en söm tvärs över, det antal centimeter in från hörnet (på tyget) som man önskar att bottenstycket skall vara brett. När man har sytt båda hörnens trekant, har man sitt bottenstycke (foto 22).
4. När man har sin botten, är det mycket lätt att ta hela tygstycket invändigt i väskan, låta tyget följa väskans höjd och klippa av tyget, där man vill att fodret skall sluta. Man kan eventuellt klippa så det räcker till ett litet omvik, det ger ett fint avslut runt om i väskan, som sys med osynliga stygn.




Ficka med dragkedja till väska:

5. En ficka görs av två lika stora tygstycken, som sys ihop på tre sidor.
6. Avigsidan på dragkedjan, sys på det ena styckets rätsida. Sen tar man det andra tygstycket och gör ett litet omvik – så de två styckena ligger med rätsidan mot varandra och är lika stora. Nu är fickan färdig.

Montering av fickan med dragkedja på väskans foder:

7. Placera fickan där du vill den skall sitta, använd knappnålar till att hålla den på plats och rita nu ett streck där du önskar att öppningen på dragkedjan skall vara. Man kan gott ha en kortare öppning än dragkedjans fulla längd, resten av dragkedjan kommer vara inne i fickan.
8. Klipp upp stycket, som är markerat som dragkedjans öppning. Det skall klippas ytterligare två små hack på ca en halv centimeter och en halv centimeter från var sida (i det öppna stycket som dragkedjan skall sitta i) – detta för att få en fint isydd dragkedja.
9. De små "hacken" pressas in på baksidan (foto 23).
10. Lägg fickan, med dragkedjan uppåt, på undersidan av väskan, så att det passar med öppningen i tyget. Sy fast med efterstygn (foto 24-25).

*Du har nu gjort fodret med en dragkedjeficka.
Sy fast fodret i väskan med osynliga stygn.*



Brat at veta

Go handmades collection är utvecklad och handgjord av virkexperter - passionerade virkare som älskar sina hantverk.

Virknålens storlek + fasthet

Dotty Stitch väskan är virkad med det, som vi anser som normal till fast virkfasthet som passer perfekt.

Virkare virkar väldigt olika, några virkar med virknål 2,0 mm och får samma storlek och kvalitét på designen som en person som virkar med virknål 4,0 mm.

Vi har erfårit detta från det team av virkeskor som jobbar med oss. Nyckeln till att virka en specifik storlek är mer beroende på vilken virkstil/hur man håller virknålen/kunskap du har än att ha en viss storlek på virknålen.

Därför rekommenderar vi ett spann på 3,5 - 4,0 mm vid normal virkfasthet, och 4,5 mm vid fast virkfasthet.



I Go handmades stora kollektion av accessories för väskor, hittar du allt till väskans finish - handtag, remmar, tyg, knappar osv

Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil